

Le laboratoire
expert


GERM
SERVICES
maiz'EUROP

GUIDE PRÉLEVEMENTS FOURRAGES

TOUT SAVOIR SUR LES METHODES
DE PRELEVEMENTS EN
FONCTION DES FOURRAGES



Organisé en
fiches techniques



FICHES TECHNIQUES

La qualité du résultat
de l'analyse dépend
directement de la
qualité du
prélèvement !!

1.



ENSILAGE
EN VERT

2.



ENSILAGE
EN FERMENTÉ

3.




FOIN
ENRUBANNAGE

MÉTHODE DE PRELEVEMENT ENSILAGE EN VERT



1.



Prélever dans le flux, lors du remplissage de la remorque, ou à la mise en place du silo, 2 poignées d'ensilage par remorque sur chaque remorque ou au moins à intervalles réguliers

2.



Rassembler les échantillons prélevés dans un contenant à l'abri du soleil, du vent ou de la pluie.

3.



Mélanger l'ensilage prélevé, sans envoyer tous les grains au fond du seau dans le cas du maïs

4.



Prélever 7 poignées de fourrage et introduisez-les dans le sac en plastique

6.



Glisser l'échantillon dans le sac de transport avant de l'expédier avec le bordereau d'accompagnement des échantillons dûment complété

5.



Chasser l'air au maximum avant de refermer le sac



GERM
SERVICES
maiz'EUROP

21 Chemin de Pau,
64 121 MONTARDON
05.59.12.67.00
labo@agpm.com

MÉTHODE DE PRELEVEMENT ENSILAGE EN FERMENTÉ



1.



Prélever dès lors que le front d'attaque du silo est avancé d'au moins 1 mètre

2.



Prélever à 8 endroits différents du front d'attaque, sur toute sa longueur en évitant les bords de silo (min 25 cm)

3.



Mélanger l'ensilage prélevé, sans envoyer tous les grains au fond du seau dans le cas du maïs

4.



Prélever 7 poignées de fourrage et introduisez-les dans le sac en plastique

6.



Glisser l'échantillon dans le sac de transport avant de l'expédier avec le bordereau d'accompagnement des échantillons dûment complété

5.



Chasser l'air au maximum avant de refermer le sac



GERM
SERVICES
maiz'EUROP

21 Chemin de Pau,
64 121 MONTARDON
05.59.12.67.00
labo@agpm.com

MÉTHODE DE PRELEVEMENT FOIN / ENRUBANNAGE



1.

EN BOTTE / ENRUBANNÉ



Prélever une poignée de fourrages
sur 5 à 6 bottes différentes

OU

EN VERT



Prélever une poignée de fourrages à
8 points différents du champs



2.



Introduisez-les dans le sac
en plastique

3.



Chasser l'air au maximum avant de
refermer le sac



4.



Glisser l'échantillon dans le sac de
transport avant de l'expédier avec le
bordereau d'accompagnement des
échantillons dûment complété



GERM
SERVICES
maiz'EUROP

21 Chemin de Pau,
64 121 MONTARDON
05.59.12.67.00
labo@agpm.com



GERM
SERVICES
maiz'EUROP'

21 chemin de Pau
64 121 MONTARDON
05.59.12.67.00
labo@agpm.com

